

- Pro každou účetní jednotku jsou v konfiguraci aplikace InvoiceFlowExporter (IFE) dva řádky
 - ACTUAL (Zdrojová cesta) a I1 (Uživatel) - slouží pro faktury aktuálního účetního období
 - PREVIOUS (Zdrojová cesta) a I2 (Uživatel) - slouží pro faktury předchozího účetního období
- Změnu nastavení je třeba provést ve dvou momentech
 - Nastal nový kalendářní nebo hospodářský rok (typicky tedy první prac. den nového roku)
 - Přihlásit se do Pohody pod účtem I1
 - Otevřít příslušnou účetní jednotku a aktivovat účtování na přelomu období bez datové uzávěrky
 - Účet I2 se naopak nesmí do přechodného období přepínat.
 - Byla provedena datová uzávěrka
 - Otevřít konfiguraci IFE
 - Na obou řádcích příslušné účetní jednotky změnit název databáze - provést posun na další rok
- Změny nastavení je třeba provést pro každou účetní jednotku, ve které daná událost nastala

The screenshot shows the 'InvoiceFlowExporter' configuration window. It features a table with columns for 'Název databáze', 'Ičo', 'Cílová cesta', 'Zdrojová cesta', 'Cesta pr:', 'Cesta slc', 'Db cesta', and 'Uživ.'. The table contains six rows, each representing a different accounting unit. The 'Uživ.' column shows values I1 and I2. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Uložit' and 'Proved'.

Název databáze	Ičo	Cílová cesta	Zdrojová cesta	Cesta pr:	Cesta slc	Db cesta	Uživ.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	C:\communicator\data\out	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	C:\comm	C:\POHO	Fakturace	I2